Modernisation et développement d'applications IBM i *Stratégies, technologies et outils*

16 et 17 mai 2011 – IBM Forum de Bois-Colombes



Volubis.fr

Conseil et formation sur OS/400, I5/OS puis IBM *i* depuis 1994 !

Christian Massé - cmasse@volubis.fr



- Qu'est ce qu'une partition « hostée »
 - © Une partition sans matériel dédié
 - © N'utilisant que des cartes virtuelles
 - Carte éthernet virtuelle
 - Contrôleur disque virtuel
 - Cd-rom virtuel
 - Sonc accessible aux machines d'entrée de gamme, sans surcoût élevé.



Le principe n'est pas nouveau

© Les fondamentaux étaient là pour FSIOP

© Vous pouvez faire des partitions linux sans console HMC, avec VPM (virtual partition manager) sous SST depuis V5R3 et MF34753 (comme avant en v5r2)

	Virtual Partition Manager	Hardware Management Console
Operating Systems supported	IBM i and Linux	IBM i, Linux and AIX $5 \ensuremath{L}$
Maximum number of partitions	5 (1 IBM i + 4 Linux)	254
Uncapped partition support	Yes	Yes
Dynamic resource movement	No	Yes
I/O support for Linux partitions	Virtual	Virtual and Direct
Maximum # of Virtual Ethernet connections	4	4096
Maximum Virtual Disk per partition	64TB	64TB

http://www-03.ibm.com/systems/i/os/linux/vpm.html

http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4013.html?Open





- Se scénario est le suivant
 - © partage du processeur
 - © Définition du Lan virtuel
 - © Création d'un objet *NWSD pour la partition CRTNWSD NWSD(LINUX) TYPE(*GUEST)
 - © Définition d'un ou plusieurs disques virtuels CRTNWSSTG NWSSTG(LINUX1) FORMAT(*OPEN)
 - Second Association des disques à la partition ADDNWSSTGL NWSSTG(LINUX1) NWSD(LINUX) ACCESS(*UPDATE)



Solution Avec une HMC :

Sur la partition I5/OS, il faut un adaptateur virtuel de type serveur SCSI :

https://hmc.volubis.intra	- Création assistant Lpar : Server-9406-520-SN65ACA1D - Mo
Création de la cart	e SCSI virtuelle
Carte SCSI virtuelle Carte :	* 3
Cette carte est néc	Serveur
 Connexion possible Connexion possible Partition client : ID carte client : 	p e de toutes les partitions client e de la partition client sélectionnée uniquement inux(3) 2
OK Annuler Aide	e
₽ Terminé	hmc.volubis.intra 🔒 🍕 🔻 🛒
Cancala	Serveur série 1

cela va créer une ressource de type 290B qu'il faudra associer au *NWSD



Solution Avec une HMC :

Sur la partition Linux, il faut un adaptateur virtuel de type client :

ps://hmc.volubis.intra	- HMC: Création de la	carte SCSI virtuelle - Moz 💷 💷 🔀
Création de la cart	e SCSI virtuelle	
Carte SCSI virtuelle		
Carte :	* 3	
Type de carte :	Client	
🔲 Cette carte est néce	essaire pour l'activa	ation de la partition.
Partition de serveur :	I5/OS(2)	Informations VIOS système
ID carte serveur :	2	
OK Annuler Aide	<u>x1</u>	
🔎 Terminé		hmc.volubis.intra 🔒 🍕 💌 🛒



Servicion I5/OS ou IBM *i* hostée :

Depuis la Version 6 et les Power 6, une partition i5/OS peut utiliser les disques virtuels d'une autre partition i5/OS

https://hmc.volubis.intra	- HMC: 15/OS - Mozilla Firefox
Propriétés de la ca Server-9408-M25-	rte SCSI virtuelle - SN6513FC2
Carte SCSI virtuelle Carte :	* 2
Type de carte :	Client
🗵 Cette carte est néc	essaire pour l'activation de la partition.
Partition de serveur :	I5/OS(2) Informations VIOS système
ID carte serveur :	5
OK Annuler Aide	
🔎 Terminé	hmc.volubis.intra 🔒 🔍 🔻 🧮



Servicion I5/OS ou IBM *i* hostée :

© Indiquez ces disques virtuels comme unité d'IPL



- Créez un espace de stockage de type *OPEN (exactement les mêmes paramètres que pour une partition Linux)
- S Après avoir cherché la ressource par WRKHDWRSC *CMN

© Créez un serveur de réseau avec les paramètres suivants :

Créer desc de	serveur réseau	(CRTNWSD)
Indiquez vos choix, puis appuyez s	ur ENTREE.	
Description serveur réseau Nom de ressource Type serveur réseau:	<u>i5test</u> <u>ctl03</u>	Nom Nom, *NONE, *AUTO
Connexion au serveur Système d'exploitation serveur	<u>*guest</u> <u>*opsys</u>	<pre>*IXSVR, *ISCSI, *GUEST *WIN32, *LINUX32, *WIN64</pre>

Mettez (pour l'instant) *NO au paramètre PWRCTL.



- S Associez l'espace de stockage par ADDNWSSTGL
- Solution Mettez le serveur de réseau Vary On par WRKCFGSTS, insérez le CD du SLIC puis démarrez la partition à la HMC avec ouverture de console 5250.

La partition va regarder tous vos lecteurs de CD-ROM pour trouver une image "Bootable" (ça peut être un lecteur virtuel avec des images de CD)

et au bout d'une dizaine de minutes vous afficher cela :

I≫ ∎ s	ession B - [2	24 x 80]	And a second										le le		Л
<u>F</u> ich	ier <u>E</u> ditior	n <u>V</u> ue	Communication	A <u>c</u> tions	Fe <u>n</u> être	<u>A</u> ide									
		d. 💀		b	6	🔹 🤣									
8															
															8
		ΙI			11		00000	0		SSS	SS				
					/	00)	00	SS		SS				
100				- 77		00		00	SS						
		т.т.				00		00	S	S					
i.		11				00		00		55	<u>ee</u>				
		ΤŤ.				00		00			SS				
1		II	11			00		00			SS				
		ΙI	11			00	0	00	SS		SS				
		ΙI	11				00000	0		SSS	S				8
															8
	LANGU	AGE	FEATURE =		<u>292</u>	28									
															1991
	b		(1.4. X X ***	10.42	1.1.2.2.3	2011 F		200						22/02	4
D .	Connexion	au serve	ur (ou hote) à dista	nce HMC.	olubis.int	ra etablie. H	ort utilisé : 2	2300		_					2



- L'installation se poursuit normalement.
- Une fois l'installation terminée, vous retrouverez vos différentes unités virtuelles

Le(s) disque(s) par WRKDSKSTS

Interval	le:	00:00:	Gest 00	ion d	e l'état de	s disq	ues	31/0	7/08	15TEST 17:21:52
Unit Ty 1 6B	Jpe 322	Taill (Mo) 19089	% occu 72,1	Dem E-S 0,0	Taille dem (ko) 0,0	Dem lect 0,0	Dem écrit 0,0	Lect (ko) 0,0	Ecrit (ko) 0,0	% util 0

Nous avons fini par en mettre deux, mais avec 20 Go, ça marchait !



Les unités optiques sont automatiquement reconnues , ici il y a un lecteur physique et un virtuel (pour les catalogues d'images)

		Gestion des unités		
Indiquation	c entions n	LIG ADDULLAT OUD ENTREE	Système:	I5TEST
1=Rendre 7=Affiche 13=Modifi	disponible er messages er la descrip	2=Rendre indisponible 5=Afficher 8=Gérer le contrôleur et la ligne otion	les détail 9=Rebapti	s ser
Opt Unité	Type	Etat		
OPT01	632C	Actif		_
0PT02	632C	Actif		_

Pour le réseau nous avons créé un Lan virtuel pour la communication entre les deux partitions et utilisé une adresse MAC de notre carte LHEA pour la communication avec les autres systèmes (serveurs et PC)





Gestion de systèmes > Serveurs > Server-9408-M25-SN6513FC2 0 6 👯 🗐 1 P Tâches 🔻 Vues 🔻 Unités de Profil actif Code de ^ ID ^ Etat Environnement Sélection ~ Nom ~ Mémoire (Go) ^ \sim traitement référence 15/OS Exécution 5 profil_15 i5/0S 0,7 00000000 2 📕 15 de test 🖻 Exécution \checkmark 4 0,2 1,5 profil_test i5/OS 00000000 🛐 linux Exécution 0,75 profil_linux AIX ou Linux 3 0,1 SuSE Linux Total : 3 Filtré : 3 Sélectionné : 0



S Et ensuite ...

- Solution Nous avons pu installer une 6.11 à coté de notre 6.1 de production
- Se Pour sauvegarder la partitions, sauvegardez les répertoires de QFPNWSSTG par SAV

WRKLNK → Répertoire : /QFPNWSSTG

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.

2=R 8=A	téviser 3=Copier Afficher les attributs	4=Enlever 11=Modifier	5=Afficher 7=R répertoire en co	lebaptiser ours
Opt 	Lien objet .5 ISTEST ISTEST1 ITNUX1	Type DIR DIR DIR DIR DIR	Attribut	Texte
	LINOAL	DTI		

vous pouvez sauvegarder en cours d'activité (fonction save while active) avec la nouvelle option :

SAV DEV('/QSYS.LIB/MYLIB.LIB/MYSAVF.FILE')
OBJ(('/QFPNWSSTG/I5*'))
SAVACT(*YES) SAVACTOPT(*NWSSTG)

Puis nous avons testé l'installation de la version 7.1 (Installation depuis CD, sur une partition hôte en 6.1 !), après avoir sauvegardé l'espace de stockage en 6.11



Se qui nous a permis :

- Se restaurer à nouveau la 6.11 simplement en restaurant les deux fichiers par RST
- Se Puis réinstaller la 7.1 (par CD) pendant une formation
- Puis installer des PTF (toujours pour une formation) et restaurer la version sans PTF pour pouvoir recommencer la formation en question.
- © Puis installer une version 7.1 en langue US
- © Puis restaurer notre sauvegarde en Français
- Sette....



Sien sur nous pouvons « déplacer » dynamiquement de la mémoire et/ou de la puissance d'une partition à l'autre :

I5 de test⊠ ∎ linux	Propriétés Modification du profil par défaut		0,2 0,1	1,5	profil <u></u> profil	_test _linux	i5/OS AIX ou Linux	
	Opérations							
	Configuration Informations matérielles	*						
	Partitionnement logique dynamique		Pro	ocesseur	•	Ajo	out ou suppression	
	Maintenabilité	•	Mé	émoire	•	Dé	placer	
-			Ad	aptateurs physiques	•			-
			Ca	irtes virtuelles				
			Hô	ite Ethernet	•			
						·		



Déplacement de ressources processeur : I5 de test Vous devrez peut-être déplacer des ressources de traitement de cette partition vers une autre en indiquant la quantité de ressources de traitement à déplacer et la partition cible.						
Source						
Minimum Affecté Déplacer Après déplacement						
Unités de traitement : 0.1 0.2 0.1 0.2						
Processeurs virtuels :11CPW 5250 (pourcentage) :00						
La plage 5250 CPW optimale pour 0.2 unités de traitement est 0.0 - Nouveau calcul 100.0						
☑ Non bridé Poids : 128	=					
Partition cible - linux	-					
Partition cible :						
Affecté Maximum Après déplacement						
Unités de traitement :0.10.50.1Processeurs virtuels :11						
☑ Non bridé Poids : 60						
Options						
Délai d'attente (minutes) : 5						
Niveau de détail : 1	Ŧ					



Enfin, notre découpage du processeur étant « uncapped » (non bridée)

- Si la partition hostée est au maximum de sa puissance et qu'il y a de la puissance disponible sur la partition principale, le système utilisera de lui même cette puissance disponible.
- Solution Service Commande comme WRKSYSSTS vous pourrez voir la CPU utilisé à plus de 100 %

Gestion de l'état	du système	I5TEST	
% UC utilisée :	125,2	Mémoire secondaire:	
Intervalle :	00:02:40	ASP système :	38,18 G
Travaux connus du syst . :	192	% ASP système utilisé :	68,7449
% adresses permanentes . :	0,007	Totale :	38,18 G
% adresses temporaires . :	0,028	Non protégée utilisée :	3693 M
		Non protégée maximale :	3770 м



Dernière minute !

S AU 12 Avril, IBM propose une solution de remplacement à la console HMC

SDMC, software basé sur IBM Director, proposé en deux versions

- *hardware appliance*, matériel pré-chargé comme la HMC
- *virtual appliance*, machine virtuelle pour VMWARE / KVM

Le Group PTF « Technology refresh » niveau 2 propose une nouvelle fonctionnalité : la suspension/reprise d'une partition.

- © Cette dernière ne doit avoir que du matériel virtuel (VIOS?).
- Substitution La suspension/reprise ne se fera que manuellement à la console HMC ou SDMC.

Soir le Blog de Down May : « I can... » d'avril 2011. http://ibmsystemsmag.blogs.com/i_can/2011/04/suspend-my-i.html